INTERGEAR.NET

メールアカウント管理マニュアル ^{管理ユーザ}

目次

1.	ログイン	3
2.	メールアドレス一覧を確認する	4
3.	メールアドレスを作成する	5
4.	メールアドレスのパスワードを変更する	9
5.	メールアドレスを削除する	11
6.	転送設定をする	12
7.	お問い合わせ	15

1. ログイン

以下の URL にアクセスします。ログイン画面が表示されます。 https://mail.intergear.net/postmaster/login.php

ログイン (メールアドレス)とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

※管理ユーザのメールアドレスは postmaster@お使いのドメイン名 となります。



※最新版のブラウザでのご利用を推奨します。

2. メールアドレス一覧を確認する

メニューのアドレス一覧から[アドレス一覧]をクリックします。

メールアドレス一覧画面が表示されます。

上段には転送設定がされているメールアドレス一覧が表示されます。

下段には現在作成されているメールアドレス一覧が表示されます。

メイン	ドメイン一覧 アドレス一覧 メール送信 バス	ワード ログ表示	ログアウト						
exam	ple.com ▼ 表示 概要 example.com	n 転送数:0/無	制限 アド	レス数:2 / 無制限					
閲覧:	全て :: メールアドレス :: 転送アドレス :: ド>	インエイリアス							
				።	22				
				:: 転送アドレフ	t.				
転送先	の追加								
				:: メー <mark>ル</mark> アドレス					
	メールアドレス	転送先	名前	容重制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
	postmaster@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 10:57:31	lt.	転送元	編集	削除
	user@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 11:06:39	ltu	転送元	編集	削除
アドレス	の追加								
■=おそり	らく配送不可能	odomain.domain.	.ext = đi	送先 domain2.ext					
Postfi	x Admin 2.92 更新の確認 ログイン:	名 postmaster@exa	ample.com	Return to inter	gear.net				

※転送設定がされていない場合は上段には何も表示されません。

3. メールアドレスを作成する

メニューのアドレス一覧から[アドレスの追加]をクリックします。

メールアドレス新規作成画面が表示されます。作成に必要な情報を入力します。

	_			
ドメイン一覧 アドレスート	ミ メール送信	パスワード	ログ表示	ログアウト
新しいソールアドレスの	计成			
メールアドレス				
	example.	om 🔻		-
パスワード				POP3/IMAPのパスワード
バスワード (確認)]
名前				フルネーム
容重制限				МВ
アクティブ				
ようこそメールの送信				

【メールアドレス】

作成したいアドレスの@より前の部分を入力します。メールアドレスは作成後に**編集す** ることができません。 【パスワード】

パスワードは他人に推測されにくい、半角英数字のパスワードを入力します。※パスワ ードの文字数は5文字以上、そのうちアルファベットを3文字以上、数字を2文字以上に してください。

【パスワード (確認)】

確認のため同じパスワードを入力します。

【名前】

メールアドレス一覧で表示されるため、わかりやすい名前を入力します(任意)。

【容量制限】

容量を入力します (任意)。

【アクティブ】

チェックがついていることを確認します。チェックがついていない場合、使用することができません。

【ようこそメールの送信】

チェックをつけると、作成後、作成したメールアドレスに対してようこそメールが送信 されます (任意)。



メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 メール送信 パスワード ログ表示 ログアウト

新しいメールアドレスの作成



入力が完了したら[アドレスの追加]をクリックします。

下記のメッセージが表示されたら、メールアドレスの追加は完了です。

メールアドレスを追加しました。(testuser@example.com)

パスワード入力欄にエラーメッセージが表示された場合はエラーメッセージに従って、先 ほどとは違うパスワードを入力してください。

例:

パスワード	POP3/IMAPのパスワード パスワードが短すぎます。最低 5 文字必要です。
※5 文字以上必要で	す。
パスワード	POP3/IMAPのパスワード Your password must contain at least 3 character(s).
※少なくともアルフ	ァベットを3文字混ぜる必要があります。
א-פגא	POP3/IMAPのパスワード Your password must contain at least 2 digit(s).
※少なくとも数字を	2文字混ぜる必要があります。

作成されたメールアドレスはメールアドレス一覧画面で確認することができます。

※「2. メールアドレス一覧を確認する」をご参照ください。

				メールアドレス					
	メールアドレス	転送先	名前	容重制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
1	postmaster@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 10:57:31	latu	転送元	編集	削除
1	testuser@example.com	Mailbox	テストユーザ	無制限	2015-10-07 12:30:32	はい	転送元	編集	削除
	user@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 11:06:39	はい	転送元	編集	削除
	user@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 11:06:39	はい	転送元	-	鎌

アドレスの追加

4. メールアドレスのパスワードを変更する

メニューのアドレス一覧から[アドレス一覧]をクリックします。

メールアドレス一覧画面が表示されます。

下段の現在作成されているメールアドレスから、変更したいメールアドレスの[編集]をク リックします。

	メールアドレス	転送先	名前	容重制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
1	postmaster@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 10:57:31	la lu	転送元	編集	削除
	testuser@example.com	Mailbox	テストユーザ	無制限	2015-10-07 12:30:32	はい	転送元	編集	削除
	user@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 11:06:39	はい	転送元	編集	削除

メールアドレス編集画面が表示されます。

GEAR.NE	R				
ドメイン一覧	アドレス一覧	メール送信	パスワード	ログ表示	ログアウト
メールアドレン	スの編集	432-			
メールア	ドレス test	user@exan	nple.com		POP3/IMAPのパスワード
パスワード (· 確認)				
	名前 亍.	ストユーザ			フルネーム
容重	主制限 0				МВ
アク	77 🗹				
	变	更を保存			

新しいパスワードを入力します。

(名前、容量を変更することもできます。)

但し、メールアドレスを編集することはできませんので、新規作成から作成し直してくだ さい。※「3. メールアドレスを作成する」をご参照ください。

ン ドメイン一覧 ア	・レス一覧	メール送信	パスワード	ログ表示	ログアウト
メールアドレス	の編集		6ex		
メールアド	レス tes	tuser@exan	nple.com		
אסגא	-۴ •	•••••	••••		POP3/IMAPのパスワード
バスワード (確	2)		••••		←新しいハスワートを入力しま
4	5前 〒	スト用			フルネーム
容重制	」限 1	ט			МВ
アクテ	17 🕑				
	变	更を保存			

変更したい項目の入力が完了したら[変更を保存]をクリックします。

下記のメッセージが表示されたら、パスワードの変更は完了です。

The mailbox testuser@example.com has been updated.

5. メールアドレスを削除する

メニューのアドレス一覧から[アドレス一覧]をクリックします。

メールアドレス一覧画面が表示されます。

下段の現在作成されているメールアドレスから、削除したいメールアドレスの[削除]をク リックします。

	メールアドレス	転送先	名前	容重制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
II.	postmaster@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 10:57:31	はい	転送元	編集	削除
	testuser@example.com	Mailbox	テスト用	10	2015-10-07 13:02:58	はい	転送元	編集	削除
	user@example.com	Mailbox		無制限	2015-10-07 11:06:39	はい	転送元	編集	削除

下記のメッセージが表示されます。削除したいアドレスを確認して[OK]をクリックします。

本当に削除してもよろしいですか? Pドレス数: testuser@example	.com	
	OK	キャンセル

下記のメッセージが表示されたら、メールアドレスの削除は完了です。

testuser@example.com を削除しました。

6. 転送設定をする

メニューのアドレス一覧から[転送先の追加]をクリックします。

転送アドレス作成画面が表示されます。

	GEAR.N	R NET Ng					
XYZ	ドメイン一覧	アドレス一覧	メール送信	パスワード	ログ表示	ログアウト	
	新しい転送	きアドレスを作ら	成ます。				
	転送元	example.c	com ▼				すべてのメールを受け取るには、転送元に"*"を使います。別のドメインにすべて転送するには、転 送先に"*.domain.tld"を使います。
	転送先					1.	1行に1エントリです。
	די די די די די	✓	90				

【転送元】

転送用に使用したいアドレスの@より前の部分を入力します。※こちらに入力したメー ルアドレスは転送用として使用することが前提となりますので、このメールアドレスでの 送受信はできません。

【転送先】

転送先として設定したいメールアドレスを入力します。複数指定する場合は改行して一 行ごとにメールアドレスを入力します。他ドメインのメールアドレスを設定することもで きます。 【アクティブ】

チェックがついていることを確認します。

新しい転送アドレスを作成します。



転送元に入力したメールアドレスに送信されたメールが、転送先に入力したメールアドレ スへ転送されます。

入力が完了したら[転送先の追加]をクリックします。

下記のメッセージが表示されたら、メールアドレスの転送設定は完了です。

転送先を追加しま	L.t.

作成された転送元メールアドレスはメールアドレス一覧画面で確認することができます。 ※「2.メールアドレス一覧を確認する」をご参照ください。

	転送元	転送元 転送先			最終更新日	アクティブ			
	info@example.com	user@example.com test@gmail.com		nple.com I.com	2015-10-07	はい	編集	肖	ᆘ除
后关生 (1)	启力目								
≠ ⊿ / <u>⊂</u> / C√/)	<u>=</u> //0			። メールアドレス					
₩ Δ ΙΔ.76073	メールアドレス	転送先	名前	:: メールアドレス 容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
	メールアドレス postmaster@example.com	転送先 Mailbox	名前	:: メールアドレス 容量制限 (MB) 無制限	最終更新日 2015-10-07 10:57:31	アクティブ はい	転送元	編集	削除

7. お問い合わせ

弊社へのご相談・お問い合わせにつきましては、下記窓口までご連絡くださいますようお 願い申し上げます。

Web サイトからのお問い合わせ

https://www.unicast.ne.jp/contact/

メールでのお問い合わせ

企業全般に関するお問い合わせ	<u>info@unicast.ne.jp</u>
サポートに関するお問い合わせ	<u>support@unicast.ne.jp</u>

お電話・FAX でのお問い合わせ

- TEL 0294-87-6491
- FAX 0294-87-6492

運営会社

株式会社ユニキャスト

茨城県日立市大みか町3丁目1-12

http://www.unicast.ne.jp/